

ZUM SELBERSTRICKEN: Kuschelige Filzpantoffeln

Diese drei mollig-warmen Modelle werden aus weichen Schaf- und Alpakagarnen zuerst gestrickt und dann ganz einfach in der Waschmaschine zu stabilen Puschen gefilzt.


Die ausgewählten Garne lassen sich leicht und schnell zu den wollenen Fußwärmer verarbeiten. Daher können es die selbstgemachten Puschen auch noch gut unter den Baum schaffen.



So geht das Waschfilzen:

Beim Waschfilzen wird Wolle mit besonders guten Filzeigenschaften zuerst verstrickt und dann in der Waschmaschine gewaschen und dadurch gefilzt. Um wie viel das gefilzte Modell genau schrumpft, lässt sich nie genau vorhersagen, da es sich um ein 100 %iges Naturprodukt handelt. Das Ergebnis kann sich durch die Waschmaschine, die Wasserhärte, die Beladung und das Waschmittel verändern. Als grobe Faustregel gilt jedoch, dass das Strickstück bei dem „Wash+Filz-it!“ Garn ca. um ein Drittel und bei dem Alpakagarn um ca. 35 - 40 % schrumpft. Die Hauspuschen bei 40° Grad mit einigen unempfindlichen und gleichfarbigen Wäschestücken in der Waschmaschine mit einem Farbwaschmittel und ohne Weichspüler waschen. Danach kräftig in Form ziehen, die Puschen noch feucht etwas am Fuß tragen und trocknen lassen.

Tipp: Sollten die Puschen nach dem ersten Waschgang noch zu groß sein, waschen Sie diese nochmals bei 40°.



Rote Filzpuschen aus Alpakawolle mit Blättern

1

Die roten Puschen werden aus mitteldickem Alpakagarn in einer ganz einfachen Grundform gestrickt, dann zusammengenäht und in der Waschmaschine gefilzt. Zuletzt werden mit einer Filznadel und naturfarbener Schafwolle die dekorativen Blätter aufgefilzt.

Für die roten Filzpuschen in Größe 38-39 brauchen Sie:

Etwa 200 g Alpakagarn von Schachenmayr/ smc in Kirschrot (Fb. 00130), (100% Alpakawolle, 50 g LL ca 100m. Wenn sie auf ein anderes Garn ausweichen, achten Sie beim Kauf darauf, dass es nicht als filzfrei gekennzeichnet ist und lassen Sie sich beraten); Stricknadeln Nr. 7, 1 Sticknadel mit dickem Ohr (zum Zusammennähen mit dem Wollgarn) und eventuell Latexmilch für die Sohle (z.B. von Regia)

Für die aufgefilzten Blätter brauchen Sie: Ein Rest naturfarbene Filzwolle (etwa 4g); 1 Filznadel; kleinen Schwamm oder Schaumstoffrest; Vorlagensudruck oder Papier und Stift; Schere

Strickgrundmuster für die Puschen:

Glatt rechts = in HinR rechts, 1 RückR links, in Runden jede Rd rechts stricken.

Maschenprobe

Mit Nadeln Nr. 7 glatt rechts gestrickt = 10 x 10 cm = 11 Maschen x 15 Reihen (ungefilzt)

Wenn Sie ein anderes Garn als das angegebene verwenden, in jedem Fall eine Maschen- und Filzprobe machen und mithilfe der Abweichungen die Maschen- und Reihenangaben gegebenenfalls neu berechnen.

Größen: Etwa Gr. 38-39 Gestrickt ca. 43 cm (Sohlenlänge) x 16 cm Breite.

Fertig gefilzte Puschen= Sohlenlänge ca. 25,5 cm

**So werden die roten Filzpuschen gestrickt :**


Mit Nadeln Nr. 7 und dem Alpakagarn **40 Maschen anschlagen** und dann glatt rechts (= die Hinreihen rechts und die Rückreihen links stricken) 34 Reihen stricken. In der nächsten Reihe außen beidseitig je 1 Masche zunehmen und anschließend 27 weitere Reihen ohne Zunahme stricken. Für die **Spitze** in den nächsten 4 Hinreihen Maschen abnehmen: Dazu immer im Wechsel 1 Masche rechts, 2 Maschen zusammenstricken bis am Ende nur noch 10 Maschen übrig sind. Den Faden ca. 15 cm stehen lassen und durch die restlichen Maschen ziehen (also nicht abketten). Die Spitze gut zusammenziehen und den Faden vernähen und abschneiden. Den zweiten Hausschuh ebenso stricken.

Die Puschen längs falten und die **Fersennaht** mit dem Alpakagarn schließen. Die Nähte mit kleinen, aber nicht zu festen Stichen (sonst kann sich die Naht beim Waschen verziehen) arbeiten. Dann die obere Naht auf die gleiche Weise zusammennähen, jedoch ca. 17 - 18 cm für die Öffnung frei lassen.

Fertigstellen

Dann die Puschen in der **Waschmaschine** (nach der oben stehenden Grundanleitung) bei 40° **waschen**, in Form ziehen, etwas am Fuß tragen und dann vollständig trocknen lassen.! **Die rote Wolle kann beim Waschen etwas ausbluten** und das Alpakagarn hinterlässt kleine Fusseln beim Waschfilzen, d.h. bitte nur farbgleiche und unempfindliche Wäschestücke mit hinein geben.


Die Blattvorlage zum Auffilzen (entweder herunterladen und ausdrucken oder selbst Blattkonturen zeichnen) ausschneiden und auf der Schuhspitze ca 2 cm unterhalb der Öffnung platzieren und aufstecken. Den Schaumstoff in die Schuhspitze einschieben und aus der weißen Wolle lange Wollfasern herausziehen und etwas zwischen den Fingern verdrehen. Diese Wollsträhne dann um die Blattkontur legen und mit der feinen Filznadel und gezielten Stichen aufnadeln. Dann das Blattinnere mit der weißen Wolle auslegen und ebenfalls auffilzen. Als Mittellinie etwas von der übrigen Alpakawolle auseinander zupfen, als leicht geschwungene Linie auflegen und mit vorsichtigen, aber gezielten Stichen auffilzen. Als Antirutschmittel kann auf die Sohle die spezielle Latexmilch (nach den Herstellerangaben) aufgebracht werden.



Vorlage für die aufgefilzten Blätter

Viel Freude beim Strickfilzen, Tragen oder Verschenken der Filzpantoffeln !

2



Filzpantoffeln mit doppelter Sohle

Eine zweite eingelegte Sohle macht diese Pantoffeln besonders warm.

Für die Filzpantoffeln in Größe 38 /39 brauchen Sie:

(Angaben für Größe 42/43 stehen in Klammern, steht nur eine Angabe da, gilt diese für beide Größe)
Etwa 250 (300)g „Wash+Filz-it!“ von Schachenmayr/ smc in Mittelgrau/ blanket (Fb. 00020) und ca 50 g in Schwarz (Fb 00001); (= 100% Schurwolle, 50 g LL ca 50m, wenn sie auf ein anderes Garn ausweichen, achten Sie beim Kauf darauf, dass es nicht als filzfrei gekennzeichnet ist und lassen Sie sich beraten); Rundstricknadel Nr. 8- 9 je 1 x 40 cm und 60 cm lang (für die größeren Puschen), evtl. 1 Nadelspiel Nr 8-9): 1 Sticknadel mit dickem Ohr (zum Zusammennähen mit dem Wollgarn) und eventuell Latexmilch für die Sohle (z.B. von Regia)

Maschenprobe

Glatt rechts gestrickt vor dem Filzen: 10 x 10 cm = 12 Maschen x 18 R/Rd nach dem Filzen: 15 M und 26R/Rd = 10 x10 cm

Wenn Sie ein anderes Garn als das angegebene verwenden, in jedem Fall eine Maschen- und Filzprobe machen und mithilfe der Abweichungen die Maschen- und Reihenangaben gegebenenfalls neu berechnen.

Größen: Vor dem Filzen: Ca. 35 cm (39,5cm) Länge

Fertig gefilzte Pantoffeln= Länge ca. 26 (28,5) cm

Die Strickgrundmuster für die Pantoffeln:

Kraus rechts = In Runden 1 Rd rechts und 1 Rd links im Wechsel stricken.

Glatt rechts = In HinR rechts, 1 RückR links, in Runden jede Rd rechts stricken.

Verkürzte Reihen

Am Ende jeder Hinreihe und am Ende jeder Rückreihe die angegebene Maschenzahl weniger stricken. Danach wenden und 1 Wendeumschlag auf die rechte Nadel nehmen. Nach der letzten verkürzten R noch einmal mit einem Wendeumschlag wenden und rechts bis zum Rundenbeginn stricken und jeden Wendeumschlag mit der M danach rechts zusammenstricken (sonst entstehen Löcher). In der folgenden Rd vor den mittleren M die restlichen Wendeumschläge mit der M davor rechts zusammenstricken.



So werden die Pantoffeln gestrickt :

(Angaben in Klammern = Gr. 42/43 – steht nur eine Angabe gilt diese für beide Größen)


Bei den **Pantoffeln** wird am **Fußoberteil am Einstiegsloch und in Runden begonnen**. Daher ist der Rundenbeginn in hinterer Mitte bzw. (späterer Fersenmitte). Nun mit dem schwarzen Garn und der kurzen Rundstricknadel 50 M (54 M) anschlagen und 5 Rd (etwa 3 cm) kraus re stricken, dabei mit 1 Rd links beginnen. Über die letzte Rd 6 M verteilt zunehmen = 56 M (60M). Mit einem Faden die 6 mittleren M (= vordere Mitte) markieren und anschließend mit der **mittelgrauen Wolle** glatt rechts weiter stricken. Dabei nun 10 x (12 x) in jeder 2. Rd je vor den markierten 6 M und nach den markierten M 1 M zunehmen = 76 (84)M. Gleichzeitig, also innerhalb der Zunahmerunden nach 5 Rd (etwa 2,5 cm) mit verkürzten Reihen (siehe oben) weiterstricken. Dabei in der 1.verkürzten R bis 5 M vor den Rundenwechsel stricken, mit 1 Wendeumschlag wenden, links bis 5 M vor den Rundenwechsel zurückstricken, mit 1 Wendeumschlag wenden. Weiter beidseitig noch 1 x 4 M, 1x 3 M und 9 x (10 x) 2 M weniger stricken. Danach mit 1 Wendeumschlag wenden, rechts bis zum Rundenwechsel und noch 1 Rd rechts stricken, dabei die Wendeumschläge mit der M danach bzw. davor wie beschrieben zusammenstricken. Nun für die Sohle weiter in 4 Rd kraus re stricken und dabei verteilt in der 1. Rd 8 (12) M zunehmen = 84 (96)M. Wieder die Farbe und in glatt re weiter stricken. Nun in der vorderen Mitte zwischen den beiden mittleren M eine Markierung anbringen und 4x (5x) in jeder 2. Rd am Rundenbeginn die 1. und die 2. M und die beiden folgenden M je zusammenstricken, bis 4 M vor die vordere Mitte stricken und dann 2 x 2 M zusammenstricken, dann 2 x 2 M re überzogen zusammen stricken bis 4 M vor Rundenende stricken und 2 x 2 M rechts zusammenstricken = jeweils 8 abgenommene M (= insgesamt 32 abgenommene M). Nun weitere 8 (9) Rd glatt re stricken und die übrigen 52 (56)M gleichmäßig auf 2 Nadeln verteilen und je vom Rundenwechsel bis vordere Mitte 26 (28)M. Die M beider Nadeln mit Maschenstichen verbinden. Den zweiten Pantoffeln genauso stricken.

Für die **Einlegesohlen** je in **Mittelgrau** 84 (96)M anschlagen, 1 Rd links und dann glatt re weiter stricken. Dabei zwischen den 2 mittleren M eine Markierung anbringen. Und nun wie bei der Sohle beschrieben in jeder 2. Rd 4x (5x) je 8 M abnehmen und mit Maschenstichen verbinden. Die zweite Einlegesohle genauso arbeiten.

Fertigstellen: Dann die Pantoffeln und die Einlegesohlen in der **Waschmaschine** (nach der oben stehenden Grundanleitung) bei 40° **waschen**, in Form ziehen, einige Minuten noch feucht am Fuß tragen, vollständig trocknen und dann die Sohlen in die Pantoffeln einschieben.

Viel Freude beim Strickfilzen, Tragen oder Verschenken der Filzpantoffeln !

3



Filzschuhe mit Noppenschaft

Etwas schwieriger sind diese genoppten Filzstiefel, dafür wunderschön und warm.

Für die Filzpantoffeln in Größe 38/39 brauchen Sie:

Etwas 450g „Wash+Filz-it!“ von Schachenmayr/ smc in Naturweiß (Fb. 00002) (100% Schurwolle, 50 g LL ca 50m, wenn sie auf ein anderes Garn ausweichen, achten Sie beim Kauf darauf, dass es nicht als filzfrei gekennzeichnet ist und lassen Sie sich beraten); Stricknadeln und 1 Nadelspiel Nr 5 -6; für das Noppenmuster 1 Nadelspiel Nr 8- 9; 1 Sticknadel mit dickem Öhr (zum Zusammennähen mit dem Wollgarn) und ABS Latex eventuell für die Sohle in Schwarz (z.B. von Regia)

Maschenprobe

Vor dem Filzen = 10 x 10 cm = bei glatt rechts mit Nadeln Nr 5-6 : 11 Maschen x 17 R/Rd

Mit Nadeln Nr 8-9 im Noppenmuster : 13 M und 11 R/Rd = 10 x10 cm

Nachdem Filzen: Bei glatt rechts: 15 M und 26 R/Rd und im Noppenmuster 20 M und 16 R/Rd = 10x10 cm

Wenn Sie ein anderes Garn als das angegebene verwenden, in jedem Fall eine Maschen- und Filzprobe machen und mithilfe der Abweichungen die Maschen- und Reihenangaben gegebenenfalls neu berechnen.

Größen: Vor dem Filzen: Ca. 37,5 cm Länge

Fertig gefilzte Filzschuhe: Länge ca.26 cm

Die Strickgrundmuster für den Noppenstiefel:

Glatt rechts


In HinR rechts, 1 RückR links, in Runden jede Rd rechts stricken.

Noppenmuster in Runden für den Schaft: ! Hier wird auf der Innenseite des Schafts gearbeitet !

Maschenanzahl teilbar durch 6. In der **1. Rd** * 5 M (abwechselnd 1 M rechts, 1 Umschlag) in 1 M stricken, folgende 5 M rechts stricken, dann auf der rechten Nadel nacheinander die 2.-5.M (von der Nadelspitze aus gezählt) über die 1. M heben, ab * wiederholen. Nun für die **2. und 4. Rd** alle M rechts stricken. In der **3. Rd** *5 M rechts stricken, danach auf der rechten Nadel nacheinander die 2.-5. M über die 1. M heben, 5 M in 1 M stricken und nun ab *wiederholen. Die 1.- 4. Rd stets wiederholen und die M nach einer 2. oder 4. Musterrunde abketten. Dabei die jeweils 5 M wie beschrieben zusammenstricken, aber je nur 3 M aus 1 M stricken.

Noppenmuster in Reihen für die Sohle:

Das Muster für **die Sohle** mit 1 RückR beginnen und jede R dann nach der Strickschrift stricken. Das Muster ist so gezeichnet wie die M auf der Vorderseite erscheinen. Die HinR von rechts nach links, die RückR von links nach rechts lesen. Nach der 1. und 2. R die 3.- 6. R bis zur Sohlenspitze stets wiederholen, danach für die Spitze die 7.-9. R über der 2. gestrichelten Linie arbeiten.




So werden die Filzstiefel gestrickt :

Für die Noppenstiefel werden zuerst die Puschen glatt rechts von der Ferse bis zur Spitze gestrickt, der Schaft und die Sohle mit den Noppen werden nachträglich gearbeitet. Für die **Puschengrundform** mit den Nadeln Nr 5- 6, **32 M** anschlagen und 32 offen gestrickte Reihen (etwa 19 cm) stricken. Nun die Maschen gleichmäßig auf das Nadelspiel verteilen und in der **1. Rd** am Beginn der 1. Nadel 1 M neu anschlagen. Dann nacheinander alle Nadeln abstricken und am Ende der 4. Nadel 1 weitere M neu anschlagen (= 34 M). Nun weitere 29 Rd glatt rechts stricken. Dann die **Spitze** arbeiten. Dazu in jeder Rd die beiden letzten M jeder Nadel rechts zusammenstricken, bis nur noch 8 M übrig sind. Dann den Faden abschneiden und mit der Sticknadel durch die Maschen fädeln, zusammenziehen und den Faden vernähen. Nun den Schuh falten und hinten die **Fersennaht** mit nicht zu festen Stichen schließen (sonst verzieht sich die Naht beim Filzen). Für den **Schaft** aus dem äußeren Rand der Öffnung **33 M** herausstricken und **16 Rd glatt rechts** stricken. In der letzten Rd dann in jede M 1 M rechts und 1 M rechts verschränkt stricken, so ergibt sich dann die

doppelte Maschenanzahl (= 66 M). Nun **17 Rd** (= etwa 15,5 cm Noppenmuster) im Noppenmuster (siehe oben) stricken und die M dann abketten. Dabei die 5 M wie beschrieben jeweils zusammenstricken, aber je nur 3 M aus 1 M stricken. Den zweiten Schuh und Schaft gleichermaßen arbeiten.

Für die **beiden Sohlen** je 9 M anschlagen und nach der **Strickschrift** (und der oben stehenden Musteranleitung für die Sohle) den Rapport 1 x stricken. In der 2. R beidseitig je 1 M zunehmen. Dann weitere 38 R stricken und für die Spitze, die über der 2 gestrichelten Linie gezeichneten R stricken und anschließend die M abketten.



Fertigstellen: Dann die **Stiefel und die Noppensohlen** in der **Waschmaschine** (nach der oben stehenden Grundanleitung) bei 40° **waschen**, in Form ziehen, etwas am Fuß tragen und mit Papier gefüllt gut trocknen lassen. Zuletzt die Sohlen annähen und nach Wunsch auf jede Noppe die ABS Latexmilch tupfen (nach Herstellerangaben vorgehen).

Viel Freude beim Strickfilzen, Tragen oder Verschenken der Filzschuhe !

Mehr Größen für die Filzstiefelchen mit Noppen und den Pantoffel mit Einlegesohle und weitere kuschelige Hausschuhideen sind auch zu finden in dem Anleitungsheft „Filz-it! Nr. 6 „Hausschuhideen für Groß und Klein“. Dieses ist im Fachhandel erhältlich.